

# 1. Spôsoby používania informačného systému URBIS

URBIS je možné používať samostatne na jedinom počítači alebo v rámci počítačovej siete, kde je jeden z počítačov určený ako hlavné PC pre URBIS, teda **URBIS server** a ďalšie počítače (v požadovanej počte) sú pre URBIS **pracovné stanice** (pri práci s údajmi komunikujú s URBIS serverom).

Pre inštaláciu URBIS je dôležité vedieť už pred samotnou inštaláciou, akým spôsobom je potrebné inštalovať URBIS na jednotlivé počítače.

V prípade, že budete používať URBIS iba na jedinom počítači, počas inštalácie vyberte ako druh inštalácie URBIS **samostatné PC**.

V opačnom prípade pri inštalácii URBIS na hlavný počítač zvolte druh inštalácie **server v sieti** a na ostatných počítačoch zvolte druh inštalácie **pracovná stanica v sieti**.

**URBIS parametre**

Vyberte požadovaný druh inštalácie: samostatné PC / server v sieti / pracovná stanica v sieti.  
Pre pracovnú stanicu v sieti zadajte IP adresu servera.  
Vyberte požadovaný DB server: pre Win8 - SQL Express 2012, inak doporučujeme SQL Express 2005.  
Skontrolujte zdrojový a cieľový adresár (obvykle netreba meniť) a voľné miesto na disku.  
Skontrolujte min. konfiguráciu počítača uvedenú nižšie a pokračujte ďalším krokom.

Druh: samostatné PC

DB server: samostatné PC, server v sieti, pracovná stanica v sieti

Inštančia: [ ]

Zdrojový adresár: C:\Users

Cieľový adresár: c:\madesoft

Voľné miesto: 121504 MB z 207289 MB

Licencia: 10001\_ocu\_fazulkovo

<< Späť   >> Ďalej   X Zatvoriť

## Upozornenie: Iné spôsoby používania URBIS a jeho inštalácie sú v rozpore s licenčnými podmienkami používania informačného systému URBIS!

Nesprávny spôsob používania URBIS a inštalácie môže viesť k poškodeniu údajov, prípadne až k strate údajov. Záchrana údajov URBIS nie je zahrnutá v službe Systémová podpora URBIS, ani v službe Technická podpora URBIS a je spoplatnená.


V prípade, že si netrúfate inštalovať URBIS, ponúkame možnosť objednania prác súvisiacich s inštaláciou a konfiguráciou URBIS.

## 2. Postup pri inštalácii systému URBIS

1. Stiahnite z internetu inštalačný súbor UrbisCD.zip podľa postupu, ktorý ste dostali e-mailom. Súbor rozbaľte do ľubovoľného priečinka, v rozbalenom priečinku UrbisCD vyhľadajte a dvojitým kliknutím spustíte súbor **Setup.exe**.
2. Po spustení MADEsoft inštalátora zadajte do poľa **Aktivačný kľúč** svoj aktivačný kľúč, ktorý nájdete po prihlásení sa do Zákazníckej zóny URBIS na stránke [www.made.sk](http://www.made.sk) v sekcii Pre zákazníkov - Zákaznícka zóna.

Po zadaní aktivačného kľúča sa v poli **Licenčný súbor** zobrazí názov licenčného súboru. Kliknutím na tlačidlo **Licencia** sa zobrazí obsah licenčného súboru. Skontrolujte všetky údaje, najmä **verziu** (napr. 18.01), **názov obce** (zákazníka) a **moduly v licencií**. V hornej časti okna sú uvedené pokyny k príslušnému kroku inštalácie.

Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** prejdite na ďalší krok.



### 3. Skontrolujte nastavenie **Parametrov**:

**URBIS parametre**

Vyberte požadovaný druh inštalácie: samostatné PC / server v sieti / pracovná stanica v sieti.  
Pre pracovnú stanicu v sieti zadajte IP adresu servera.  
Vyberte požadovaný DB server: pre Win8 - SQL Express 2012, inak doporučujeme SQL Express 2005.  
Skontrolujte zdrojový a cieľový adresár (obvykle netreba meniť) a voľné miesto na disku.  
Skontrolujte min. konfiguráciu počítača uvedenú nižšie a pokračujte ďalším krokom.

Druh: samostatné PC

DB server: SQL Express 2012    Inštancia:

Zdrojový adresár: C:\UrbisCD

Cieľový adresár: c:\madesoft

Voľné miesto: 121400 MB z 207289 MB

Licencia: 10001\_ocu\_fazulkovo    << Späť    >> Ďalej    X Zatvoriť

Vyberte požadovaný druh inštalácie: **samostatné PC**, alebo **server v sieti**, alebo **pracovná stanica v sieti**.

Druh: samostatné PC

- samostatné PC
- server v sieti
- pracovná stanica v sieti


URBIS využíva na svoje fungovanie DB server MS SQL - pre aktuálne operačné systémy Windows je to SQL Express 2012.

V prípade, že máte na počítači, kde bude URBIS nainštalovaný ako samostatné PC alebo URBIS server, už predtým nainštalovaný iný program, využívajúci pre svoju funkčnosť SQL server, musíte pri inštalácii URBIS zadať do poľa Inštancia názov inštalácie, napr. URBIS.

Druh: pracovná stanica v sieti

DB server: SQL Express 2012    Inštancia: URBIS

Po zvolení inštalácie pracovná stanica v sieti sa zobrazí pole **IP adresa servera**. Vyplňte správnu IP adresu URBIS servera (URBIS server musí mať nastavenú statickú IP adresu).




The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Druh: pracovná stanica v sieti
- DB server: SQL Express 2012
- Inštančia: URBIS
- IP adresa servera: (empty field, highlighted with a red border)

Ostatné parametre (Zdrojový a Cieľový adresár, Voľné miesto) sú len pre informáciu a obvykle ich nie je potrebné meniť.

Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** prejdite na ďalší krok.

4. Skontrolujte nastavenie DB prípojky a zadajte heslo správcu (sa):



The screenshot shows the 'DB prípojka' window with the following content:

Zadajte heslo pre správcu (sa) do políčka Heslo. Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalší krok.

	Názov	Server	Databáza	Licencia	Verzia
<input checked="" type="checkbox"/>	urbis	localhost	urbis	10001_ocu_fazulkovo	15.04
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Meno správcu: sa  
Heslo: [empty field]

Príhlášení používateľa

Licencia: 10001\_ocu\_fazulkovo


Navigation buttons: << Späť, >> Ďalej, X Zatvoriť

Heslo správcu - používateľa „sa“ - je povinné (musíte ho zadať), inak inštalačný program nebude pokračovať. Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov (z toho: jedno veľké písmeno, jedna číslica). Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** prejdite na ďalší krok.

## 5. Vykonajte inštaláciu URBIS:


Kliknutím na tlačidlo **Vykonaj** sa spustí inštalácia jednotlivých častí URBIS v niekoľkých krokoch, ktorých zoznam sa zobrazí v ľavej časti obrazovky.

Kroky, ktoré sa majú vykonať, majú pred názvom tri bodky. Kroky, ktoré sa správne vykonali, sú označené zelenou „fajkou“. Krok, ktorý sa práve vykonáva, je označený červenou šípkou. V pravej časti okna sa zobrazuje priebeh inštalácie.



Niektoré kroky inštalácie (ADO klient, SQL server, 2. fáza) majú svoj vlastný čiastkový inštalátor, ktorý sa automaticky spustí podľa potreby. Niektoré z týchto čiastkových inštalátorov sa ukončia automaticky, niektorými treba prejsť pomocou tlačidiel **Next**, resp. **Install** a na záverečnej obrazovke ich ukončiť tlačidlami **Finish** resp. **Koniec**.

Posledným krokom inštalácie je Doplnenie tlačových zostáv. O priebehu dopĺňania tlačových zostáv informuje okno s protokolom.



6. Inštalácia je kompletná - MADEsoft inštalátor ukončíte kliknutím na tlačidlo **Dokončiť**.
7. Po nainštalovaní URBIS kliknite na pracovnej ploche na ikonu **URBIS Menu** a prihláste sa ako používateľ „sa“. V module **Správa systému** vyberte z ponuky **Číselníky – Základné nastavenie** a zadajte heslo pre zálohovanie. Do editačného režimu sa dostanete cez kláves F2, nastavenie zapíšete cez kláves F12. Modul Správa systému zatvorte.
8. Kliknutím na ikonu **URBIS update z webu** spustíte aktualizáciu URBIS. V okne MADEsoft - aktualizácia z Internetu zadajte do poľa **Heslo** heslo používateľa „sa“. Aktualizáciu vykonajte postupným kliknutím na tri tlačidlá v spodnej časti tohto okna: **Kontrola novej verzie, Sťahovanie súborov a URBIS aktualizácia**.
9. Po úspešnej aktualizácii URBIS odporúčame spustiť počiatočnú zálohu údajov v module **Správa systému – Činnosti – Záloha údajov-komplet**.

Poznámky:

- Ak je v MADEsoft inštalátore potrebné sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku (napr. z kroku **DB prípojka** do kroku **URBIS parametre**), kliknite na tlačidlo **Späť**.
- Ak je MADEsoft inštalátor potrebné zatvoriť bez dokončenia, kliknite na tlačidlo **Zatvoriť**.
- Pri problémoch s inštaláciou URBIS na pracovné stanice v sieti, vypnite na URBIS serveri dočasne antivírusový program, resp. bezpečnostný balík (napr. Eset), prípadne Firewall operačného systému Windows (v tomto prípade je pre správne fungovanie URBIS potrebné na URBIS serveri nastaviť vo Firewallle výnimku pre SQL, štandardne na porte TCP 1433).
- Heslo pre používateľa „sa“, ako aj heslo pre zálohovanie URBIS si starostlivo uschovajte. Bez znalosti hesla pre zálohovanie nie je možné, v prípade potreby, obnoviť údaje URBIS zo súborov zálohy údajov.