

1. Spôsoby používania informačného systému URBIS

URBIS je možné používať samostatne na jedinom počítači alebo v rámci počítačovej siete, kde je jeden z počítačov určený ako hlavné PC pre URBIS, teda **URBIS server** a ďalšie počítače (v požadovanom počte) sú pre URBIS **pracovné stanice** (pri práci s údajmi komunikujú s URBIS serverom).

Pri inštalácii URBIS je dôležité vedieť už pred inštaláciou, akým spôsobom je potrebné inštalovať URBIS na jednotlivé počítače.

V prípade, že budete používať URBIS iba na jedinom počítači, počas inštalácie vyberte ako druh inštalácie URBIS **samostatné PC**.

V opačnom prípade pri inštalácii URBIS na hlavný počítač zvolte druh inštalácie **server v sieti** a na ostatných počítačoch zvolte druh inštalácie **pracovná stanica v sieti**.

URBIS parametre

Vyberte požadovaný druh inštalácie: samostatné PC / server v sieti / pracovná stanica v sieti.
Pre pracovnú stanicu v sieti zadajte IP adresu servera.
Vyberte požadovaný DB server: pre Win8 - SQL Express 2012, inak doporučujeme SQL Express 2005.
Skontrolujte zdrojový a cieľový adresár (obvykle netreba meniť) a voľné miesto na disku.
Skontrolujte min. konfiguráciu počítača uvedenú nižšie a pokračujte ďalším krokom.

Druh: samostatné PC

DB server: samostatné PC, server v sieti, pracovná stanica v sieti

Inštančia: []

Zdrojový adresár: C:\Users

Cieľový adresár: c:\madesoft

Voľné miesto: 121504 MB z 207289 MB

Licencia: 10001_ocu_fazulkovo

<< Späť >> Ďalej X Zatvoriť

Upozornenie: Iné spôsoby používania URBIS a jeho inštalácie sú v rozpore s licenčnými podmienkami používania informačného systému URBIS!

Nesprávny spôsob používania URBIS a inštalácie môže viesť k poškodeniu údajov, prípadne až k strate údajov. Záchrana údajov URBIS nie je zahrnutá v službe Systémová podpora URBIS, ani v službe Technická podpora URBIS a je spoplatnená.

V prípade, že si netrúfate inštalovať URBIS, ponúkame možnosť objednania prác súvisiacich s inštaláciou a konfiguráciou URBIS.

2. Postup pri inštalácii systému URBIS

1. Vložte inštaláčn  CD do mechaniky po ta a. Automaticky sa spust  **MADeSoft in tal tor**. Ak sa nespust , cez ikonu Tento po ta  vyberte CD disk a dvojit m kliknut m spustite s bor **Setup.exe**.
2. Po spusteni MADeSoft in tal tora zadajte do po a **Aktiva n  k   ** svoj aktiva n  k   , ktor  n jdete v obale s in tal a n m CD URBIS.

V od vodnen ch pr padoch (strate, zni eni) je mo n  aktiva n  k    z skať telefonicky na linke URBIS Hotline 048/2861353.

Po zadan  aktiva n ho k   a sa v poli **Licen n  s bor** zobraz  n zov licen n ho s boru. Kliknut m na tlačidlo **Licencia** sa zobraz  obsah licen n ho s boru. Skontrolujte v etky  daje, najm  **verziu** (napr. 18.01), **n zov obce** (z kazn ka) a **moduly v licenci**.

V hornej  asti okna s  uvedene pokyny k pr slu n mu kroku in tal cie.

Kliknut m na tlačidlo ** alej** prejdite na  al   krok.

MADeSoft - in tal tor (2015)

Aktiva n  k   

Zadajte V   aktiva n  k   .
Po jeho zadan  vyberte produkt, ktor  chcete in talov t/aktualizov t.
Kliknut m na tlačidlo  alej prejdite na  al   krok.

Aktiva n  k    1- 1 Roz  ren  zobrazenie

Licen n  s bor 10001_ocu_fazulkovo.lic

URBIS (verzia 18.01) Zmeny vo verzii

Licencia 10001_ocu_fazulkovo << Sp ť >>  alej X Zatvoriť

3. Skontrolujte nastavenie **Parametrov**:

The screenshot shows the 'URBIS parametre' window of the MADEsoft installer. It contains the following fields and options:

- Druh:** A dropdown menu with 'samostatné PC' selected.
- DB server:** A dropdown menu with 'SQL Express 2012' selected.
- Inštancia:** An empty text input field.
- Zdrojový adresár:** A text input field containing 'C:\UrbisCD'.
- Cieľový adresár:** A text input field containing 'c:\madesoft'.
- Voľné miesto:** A text input field containing '121400 MB z 207289 MB'.
- Licencia:** A text input field containing '10001_ocu_fazulkovo'.
- Navigation buttons:** '<< Spät', '>> Ďalej', and 'Zatvoriť'.

Vyberte požadovaný druh inštalácie: **samostatné PC**, alebo **server v sieti**, alebo **pracovná stanica v sieti**.

The 'Druh' dropdown menu is open, showing the following options:

- samostatné PC (highlighted)
- server v sieti
- pracovná stanica v sieti


URBIS využíva na svoje fungovanie DB server SQL. Vyberte požadovaný DB server. Vo väčšine prípadov ponechajte odporúčané (predvolené) nastavenie:

Pre 32-bitové operačné systémy (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003) odporúčame MS SQL 2005, v ostatných prípadoch (64-bitové operačné systémy) odporúčame MS SQL 2012.

V prípade, že máte na počítači, kde bude URBIS nainštalovaný ako samostatné PC, alebo URBIS server, už predtým nainštalovaný iný program, využívajúci pre svoju funkčnosť SQL servera, musíte pri inštalácii URBIS zadať do poľa Inštancia názov inštalácie, napr. URBIS.

The 'Inštancia' text input field is highlighted with a red box and contains the text 'URBIS'.

Pri zvolení inštalácie pracovná stanica v sieti sa zobrazí pole **IP adresa servera**. Vyplňte správnu IP adresu URBIS servera (URBIS server musí mať nastavenú statickú IP adresu).




The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Druh: pracovná stanica v sieti
- DB server: SQL Express 2012
- Inštančia: URBIS
- IP adresa servera: (empty field, highlighted with a red border)

Ostatné parametre (Zdrojový a Cieľový adresár, Voľné miesto) sú len pre informáciu a obvykle nie je potrebné ich meniť.

Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** prejdite na ďalší krok.

4. Skontrolujte nastavenie DB prípojky a zadajte heslo správcu (sa):



The screenshot shows the 'DB prípojka' window with the following content:

Zadajte heslo pre správcu (sa) do políčka Heslo. Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalší krok.

	Názov	Server	Databáza	Licencia	Verzia
<input checked="" type="checkbox"/>	urbis	localhost	urbis	10001_ocu_fazulkovo	15.04
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Meno správcu: sa
Heslo: [empty field]

Príhlášení používateľa

Licencia: 10001_ocu_fazulkovo


Navigation buttons: << Späť, >> Ďalej, X Zatvoriť

Heslo správcu - používateľa „sa“ - je povinné (musíte ho zadať), inak inštalračný program nebude pokračovať. Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov (z toho: jedno veľké písmeno, jedna číslica). Kliknutím na tlačidlo **Ďalej** prejdite na ďalší krok.

5. Vykonajte inštaláciu URBIS:


Kliknutím na tlačidlo **Vykonaj** sa spustí inštalácia jednotlivých častí URBIS v niekoľkých krokoch, ktorých zoznam sa zobrazí v ľavej časti obrazovky.

Kroky, ktoré sa majú vykonať, majú pred názvom tri bodky. Kroky, ktoré sa správne vykonali, sú označené zelenou „fajkou“. Krok, ktorý sa práve vykonáva, je označený červenou šípkou. V pravej časti okna sa zobrazuje priebeh inštalácie.



Niektoré kroky inštalácie (ADO klient, SQL server, 2. fáza) majú svoj vlastný čiastkový inštalátor, ktorý sa automaticky spustí podľa potreby. Niektoré z týchto čiastkových inštalátorov sa ukončia automaticky, niektorými treba prejsť pomocou tlačidiel **Next**, resp. **Install** a na záverečnej obrazovke ich ukončiť tlačidlami **Finish** resp. **Koniec**.

Posledným krokom inštalácie je Doplnenie tlačových zostáv. O priebehu dopĺňania tlačových zostáv informuje okno s protokolom.



6. Inštalácia je kompletná - MADEsoft inštalátor ukončíte kliknutím na tlačidlo **Dokončiť**.

Poznámky:

- Ak je v MADEsoft inštalátore potrebné sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku (napr. z kroku **DB prípojka** do kroku **URBIS parametre**), kliknite na tlačidlo **Späť**.
- Ak je MADEsoft inštalátor potrebné zatvoriť bez dokončenia, kliknite na tlačidlo **Zatvoriť**.
- Po ukončení inštalácie spustíte **aktualizáciu URBIS**. Kliknite na novú ikonu **URBIS update z webu**, ktorá sa vytvorila na pracovnej ploche počítača.
- Ďalším dôležitým krokom je nastavenia hesla pre zálohovanie v module **Správa systému – Číselníky – Základné nastavenie**.
- Pri problémoch s inštaláciou URBIS na pracovné stanice v sieti, vypnite na URBIS serveri dočasne antivírusový program, resp. bezpečnostný balík (napr. Eset), prípadne Firewall operačného systému Windows (v tomto prípade je pre správne fungovanie URBIS potrebné na URBIS serveri nastaviť vo Firewallle výnimku pre SQL, štandardne na porte TCP 1433).